

## POS

Tip: Integer funkcija

Format: POS (<argument>)

Delovanje: Funkcija POS nam pove tekočo pozicijo kursorja (Ø - 79) v logični 8Ø znakovni vrstici. Ker ima COMMODORE 64 ekran s 4Ø stolpci, pomeni pozicija med 4Ø - 79 drugo vrstico logične vrstice. Argument funkcije ni pomemben.

Primeri: 1ØØØ IF POS(Ø) > 38 THEN PRINT CHR\$(13)

## PRINT

Tip: Stavek

Format: PRINT [ <spremenljivka> ] [ <, / ; > <spremenljivke> ] ...

Delovanje: PRINT stavek uporabljamo za pisanje podatkov na ekran. Če zapišemo tudi CMD, PRINT stavek piše na priključek, ki ga določimo. Lista spremenljivk v PRINT stavku so lahko kakršnikoli izrazi. Če za PRINT ne napišemo ničesar, pomeni to prazno vrstico. Pozicija izpisa vsakega izraza je podana z določitvijo točke izpisa na izpisni listi. Izpis lahko določamo s praznim prostorom, vejico ali podpičjem. 8Ø-znakovna logična vrstica je razdeljena na 8 1Ø-znakovnih izpisov. Če ločimo izraze z vejico, to pomeni, da bo vsak naslednji izraz zapisan v naslednji 1Ø-znakovni oddelek. Če hočemo, da se izrazi izpisujejo neposredno drug za drugim, jih pišemo ločene s podpičji. Pri tem pravilu poznamo dve izjemi:

- 1) Pri izpisu numeričnega podatka izpiše za njim še prazen prostor.
- 2) Pozitivna števila izpiše s praznim prostorom pred številom.

Če postavimo vejico ali podpičje na konec izpisne liste, naslednji PRINT stavek v programu nadaljuje izpis v isti vrstici. Če ne napišemo ločila na