

```

-----
! PROGRAM AMOBICI UPORABLJAMO ZA PREGLED IN AŽURIRANJE OBČIN, !
! KRAJEVNIH SKUPNOSTI, REGIONALNIH ZAVODOV IN PREJEMNIKOV !
! ČLANARIN. POSAMEZNE SKUPINE MED SABO LOČIMO PO OBLIKI ŠIFRE. !
! TA JE ŠTIRIMESTNA IN IMA NASLEDNJO OBLIKO (X POMENI NUMERIČEN !
! ZNAK): !
! - XXXX - OBČINA !
! - ZXXX - REGIONALNI ZAVOD !
! - SIXX - PREJEMNIK SINDIKALNE ČLANARINE !
! - ZKXX - PREJEMNIK ZK ČLANARINE !
! !
! !
! I-IZVAJANJE, <RETURN>-NAPREJ, <ESC>-SEZNAM: _ !
-----

```

ZDAJ LAHKO IZBIRAMO ALI TAKOJŠNJE IZVAJANJE (VNESEMO ČRKO I), ALI LISTANJE NASLEDNJE STRANI NAVODIL (PRITISNEMO TIPKO <RETURN>), ALI PA POVRATEK V MENU (PRITISNEMO TIPKO <ESC>).

### 3. ZAŠČITA PRED NEZAŽELJENIMI POSEGI V RAČUNALNIK

ČE UPORABNIK PAKET PRG STARTA Z UKAZOM PRG XXXXXX, KO JE ČE PRIJAVLJEN NA RAČUNALNIŠKI SISTEM, NE MOREMO GOVORITI O KAKRŠNI KOLI ZAŠČITI, SAJ, PREDNO POKLIČE MENUJE, ALI, KO IZSTOPI IZ NJIH, LAHKO IZVAJA POLJUBNE RAČUNALNIŠKE UKAZE. ZATO IMA PROGRAMSKI PAKET PRG MOŽNOST, DA SE AVTOMATSKO SAM STARTA OB PRIJAVI NA SISTEM, OB IZSTOPU IZ MENUJEV PA SE AVTOMATSKO NAREDI ODJAVA IZ RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA. KER JE TERMINAL V ČASU, KO DELA PAKET PRG, KI JE BIL STARTAN NEPOSREDNO IZ PRIJAVE NA RAČUNALNIŠKI SISTEM, POSTAVLJEN V STATUS SLAVE (DELTA-M) OZIROMA NOCONTROL\_Y (DELTA-V), UPORABNIK NE MORE PREKINITI DELOVANJA PROGRAMSKEGA PAKETA PRG. TAKO UPORABNIK LAHKO OPRAVLJA LE POSLE, KI SO DEFINIRANI V NJEGOVEM NABORU.

ZA STARTANJE MENUJEV NEPOSREDNO IZZA PRIJAVE NA RAČUNALNIŠKI SISTEM JE POTREBNO NAPRAVITI NASLEDNJE:

- NA DIRECTORYJU, KAMOR SE UPORABNIK PRIJAVI, MORA OBSTAJATI .PRG DATOTEKA, KATERE NAZIV (PRVI DEL) DOBIMO IZ DEFINICIJE PRIJAVE.

- V DEFINICIJI PRIJAVE MORA BITI PODANO:

- DELTA-M - PRIJAVA SE DEFINIRA S PROGRAMOM ACNT, V PRIJAVI MORAMO POSEBEJ DEFINIRATI, DA NAJ BO TERMINAL SLAVE, OZNAKA OZNAKA UPORABNIKA MORA BITI ENAKA PRVEMU DELU IMENA UPORABNIKOVE .PRG DATOTEKE (ČE JE TO VEC, KOT 9 ZNAKOV VELJA PRVIH 9 ZNAKOV). ZA KOMPATIBILNOST S PREJSNJIMI VERZIJAMI JE IME .PRG DATOTEKE LAHKO TUDI PRVIH 6 ZNAKOV OZNAKE UPORABNIKA. V LB:Š1,2CSYSLOGIN.CMD MORAJO OBSTAJATI INSTRUKCIJE, POTREBNE ZA DELO PAKETA PRG

- DELTA-V - PRIJAVA SE DEFINIRA S PROGRAMOM AUTHORIZE, UPORABLJENI MORATA BITI POSTAVKI /FLAGS=DISCTRL, V PRIJAVI MORA BITI DEFINIRANA POSEBNA LOGIN PROCEDURA, V KATERI SE NAHAJAJO POTREBNE INSTRUKCIJE ZA DELO PAKETA PRG, GLEDE IMENA UPORABNIKOVE .PRG DATOTEKE VELJA ISTO, KOT ZA DELTA-M (POLJE /USERNAME=). KOMPATIBILNOST ZA NAZAJ (PRVIH 6 ZNAKOV V /OWNER=) TU NI OHRANJENA, ZATO PA NI POTREBNO IMETI /PRIV=SYSPRV, KAR JE BILO V PREJSNJI VERZIJI OBVEZNO.