

7. STARTLIBS. Procedura za instaliranje SHARE ali navadnih knjižnic. Parametri so shranjeni v MMPARAM datoteki pod labelo STARTLIBS.

```
$libsfile1===="mm_library:firmashr/open/shared/head/write"
$libsfile2===="mm_library:firmapom"
```

Opisati moramo naslov knjižice in opisnike za sistemski pripomoček INSTALL. Opisnike določimo samo za SHARE knjižnice.

Način klica procedure: %MM\_MANAGER:STARTLIBS parameter

Vrednost parametra je lahko naslednja:

```
INITIALIZE - procedura nam napiše v IMAGELIB novo
SHARE knjižnico
DELETE - procedura briše SHARE knjižnico
iz spomina
''(prazno) - Procedura instalira SHARE knjižnico v
spomin, z opisniki ki so vodeni v MMPARAM datoteki. Za
vsako knjižnico naredi tudi sistemsko logično ime
'knjižnica', vrednost tega imena pa je naslov SHARE kode
na disku.
če knjižnica ni SHARE naredi samo sisemsko logično ime
LNK$LIBRARYx in kaže na izbrano knjižnico; x je
naslednja zaporedna številka začenši z 0.
```

8. STARTPRIN. Procedura za definiranje printerskih vrst na sistemu. Parametri so shranjeni v MMPARAM datoteki pod labelo STARTPRIN.

```
<ESC>4w
$! tiskalnik
$! vrsta vozela generic
$! d d d d
$sp1===="lpa0 lpa0
$sp2===="lpb0 lpb0
$sp4===="sys#print lpa0,lpb0"
<ESC>2w
```

Opisati moramo naslednje podatke:

```
vrsta - oznaka tiskalniške vrste
vozel - Pri CLUSTER računalniku vozel, na katerem je ta
vrsta definirana
tiskalnik - fizično ime tiskalnika
generic - če je vrsta generična, seznam vrst ki jih
vključuje
ostalo - opisniki za inicializacijo tiskalniške vrste
```