

Način klica procedure: ŽMM_MANAGER:STARTPRIN parameter

Vrednosti parametra so lahko naslednje:

```
INITIALIZE - inicializacija vrst v SYSTEM QUEUE
MANAGERju
DELETE      - brisanje vrst
STOP        - stopiranje vrste brez brisanja
''(prazno) - Startanje vrst s starimi podatki
```

S to proceduro lahko tudi definiramo tiskalniško vrsto, ki je obežena na HARD terminal, obvezno pa je dati v ostalo opisnik '/SPEED=nnnn', kar pomeni hitrost linije terminala.

9. STARTSORT. Procedura za definiranje logičnih imen za sortna področja. Parametri so shranjeni v MMPARAM datoteki pod labelo STARTLIBS.

```
$ define/system sortwork0 dua1:
$ define/system sortwork1 dua2:
```

Definirati moramo sistemska logična imena za sortno področje, ki kažejo na določen disk. številke tečejo od 0 do 7.

10. STARTSWAP. Procedura za definicijo in instalacijo dodatne PAGE in SWAP datoteke. Parametri so shranjeni v MMPARAM datoteki pod labelo STARTWAP.

```
$swapfile1 ==
""dua0:šmmópagefile1.sys/pagefile/size=15000""
```

Opisati moramo naslov dodatne datoteke, vrsto datoteke in velikost v bytih te datoteke. Če podana datoteka ne obstaja, naredi novo.

11. STARTTERM. Procedura za nastavitve karakteristik za terminale. Parametri so shranjeni v MMPARAM datoteki pod labelo STARTTERM.

```
<ESC>4w
```

```
$ SET TER TTA0:/PERM/VT100/SPEED=4800/PAGE=24/WIDTH=80/WRAP
$ SET TER TTA1:/PERM/VT100/SPEED=2400/PAGE=24/WIDTH=80/WRAP
$ SET TER TTA2:/PERM/VT100/SPEED=2400/PAGE=24/WIDTH=80/WRAP
$ SET TER TTA3:/PERM/VT100/SPEED=4800/PAGE=24/WIDTH=80/WRAP
$ SET TER TTA4:/PERM/VT100/SPEED=1200/PAGE=24/WIDTH=80/WRAP/MODEM/D
$ SET TER TTA5:/PERM/LA120/SPEED=4800/PAGE=64/WIDTH=132/NOBROA
$ SET TER TTA6:/PERM/VT100/SPEED=1200/PAGE=24/WIDTH=80/WRAP/FULLD/M
```