

naslednjo programsko vrstico.)

SAVE "ME",1,3 (Shrani na isto spominsko lokacijo
in označi konec traku.)

SGN

Tip: Integer funkcija

Format: SGN (< število >)

Delovanje: Funkcija SGN izračuna integer vrednost odvisno od predznaka argumenta. Če je le-ta pozitiven, je rezultat 1, če je 0, je 0, če pa je negativen, je rezultat - 1.

Primer: 90 ON SGN (DV) + 2 GOTO 100, 200, 300
(Preskoči na 100, če je DV negativen, na 200, če je DV = 0 in na 300, če je DV pozitiven.)

SPC

Tip: String funkcija

Format: SPC (< število >)

Delovanje: Funkcijo SPC uporabljamo za formatiranje podatkov na ekranu ali v logični vrstici. Izpiše se število space znakov, ki so dani z argumentom v oklepaju. Za ekran in datoteke na traku mora biti vrednost argumenta med 0 in 255, medtem ko za disk samo do 254.

Primeri: 10 PRINT "OD TU"
20 PRINT SPC(5) "IN" SPC(14) "TAM"

RUN
OD TU IN TAM

SQR

Tip: Floating-point funkcija

Format: SQR (< število >)

Delovanje: SQR nam izračuna vrednost kvadratnega korena argumenta. Vrednost argumenta ne sme biti negativna,