

se LIBRARY in OPTIONAL saveset)

3 PO INSTALACIJI SISTEMA

1. Instaliramo layered produkte: prevajalnike itd.
2. Zgeneriramo standalone BACKUP (ali stranka sama) (3 dikete ali kasete).
3. AUTOGEN - ce je potrebno.
4. SYSTARTUP.COM - predvsem batch in print vrste (mogoce logicna imena).
5. Pozenemo @SYS#UPDATE:LIBDECOMP.
6. UAF (CVTUAF.COM, CVTNAF.COM)
7. Definicije SYS#LOGIN, SYS#WELCOME in SYS#ANNOUNCE.

8. *Set VOLUME /NOHIGHWATER*

9. *SET ACCOUNTING /DISABLE (? user)*

*/EXE
Drugice niso
per definirane.*

3.1 BATCH IN PRINT VRSTE

Batch in print vrste so opisane v poglavju 4 v Release Notes za V4.0. Sintaksa je nekoliko spremenjena. Pri specifikaciji BATCH vrste je qualifier /PRIORITY zamenjan z /BASE_PRIORITY. Za PRINT in SUBMIT ukaze je pa ostal qualifier /PRIORITY.

QUE MANAGER se starta z ukazom:

START/QUE/MANAGER[/NEW]

*niro se nima delatle
JOB SYS#QUE.DAT*

Primer za start BATCH vrste:

INIT/QUE/BATCH/JOB=n/BASE_PRI0=3/WSQ=500 SYS#BATCH
START/QUE SYS#BATCH

Primer za start PRINT vrste:

INIT/QUE/START/ON="printer" SYS#PRINT

3.2 TTSMB - TERMINAL SYMBIONT

Na SYS#SYSTEM: sta dva symbionta: TTSMB1200.EXE in TTSMB4800.EXE.