

Poleg tega sta na SYS\$MANAGER: se dve proceduri TTSMBSTART.COM in TTSMBSTOP.COM za startanje in brisanje print vrste na terminalih. TTSMBSTART.COM se uporablja na sledec nacin:

```
@TTSMBSTART TTxx 4800 que_name
          P1  P2  P3
```

To lahko izvedemo tudi ročno:

```
$ SET TERMINAL/PERMANENT/FORM/NOTAB
$ INIT/QUE/START/ON=TTxx/PROCESSOR=TTSMBxxxx que_name
```

Proceduro TTSMBSTOP.COM pa uporabljamo za brisanje print vrste:

```
@TTSMBSTOP que_name
```

### 3.3 DEFINICIJE LOGICNIH IMEN

Logicna imena SYS\$SYLOGIN, SYS\$WELCOME in SYS\$ANNOUNCE moramo definirati s qualifierji /EXE/SYSTEM:

```
$ DEFINE/EXE/SYSTEM SYS$SYLOGIN SYS$MANAGER:SYLOGIN.COM
```

### 3.4 AUTHORIZE

Format SYSUAF in NETUAF datotek je z verzijo 4 spremenjen. Zato je potrebno izvršiti konverzijo starih datotek. V ta namen sta na SYS\$UPDATE: dve proceduri, s katerima izvedemo to konverzijo: CVTUAF.COM in CVTNAF.COM.

### 3.5 AUTOGEN

Na voljo je help: @AUTOGEN HELP.