

### 3.) UPUTE ZA RAD S EMULATOROM

### 3.1.) EMULIRANJE UNIVAC DEMAND MODA

Emulator Demand moda aktivira se MCR komandom:

>DIT<RETURN>

na što će ekran biti obrisan i cursor postavljen na početnu ('home') poziciju te se može početi s radom u UNIVAC Demand modu. Od tada terminal je postavljen u 'application keypad mode' tj. dodatna tastatura za numerički unos se koristi za izdavanje terminalske komandi. Neke komande nemaju odgovarajuću tipku, ali se mogu izdati utiskivanjem odgovarajuće escape sekvencije. Popis komandi je prikazan u dodatku D. Komande oponašaju terminal UNISCOPE 200. Prikaz komandi se može ispisati na ekranu terminala za vrijeme rada u Demand modu izdavanjem komande 'Help' tj. pritiskom na tipku '3' na tastaturi za numerički unos.

N.B.: Tipka 'TAB' ne znači isto što jednak označena tipka na UNISCOPE-u, nego odgovara tipci 'TAB SET'. Tipci 'TAB' na UNISCOPE-u odgovara tipka '-' na tastaturi za numerički unos. Tipka 'Space' ne znači pomak udesno, nego upis 'space'-a (ASCII 40) i odgovara UNISCOPE tipki 'Erase character'.

Izlaz iz Demand moda i povratak u MCR postiže se istovremenim pritiskom na tipke 'CTRL' i 'Z' (CONTROL/Z). Ako se ...DMT ne može pokrenuti s nekog terminala tj. nakon utipkavanja MCR komande 'DMT<RETURN>' se javi opet MCR prompt, vjerojatno se radi o grešci tipa 'DEMAND NOT SUPPORTED' (opis vidi u Dodatku A).

VAŽNO!

Za vrijeme rada nije dozvoljeno zaustavljati ispis na terminal komandom CONTROL/S. Korištenje te komande može uzrokovati abortiranje programa ...DILT tj. nasilni izlaz iz Demand moda. Zato ne pritišćite tipku NO.SCRL, CTRL/S ili SET-UP. Kako bi izbjegli neželjene posljedice slučajnog pritiskanja tipke NO.SCRL., prije nego aktivirate Emulator postavite u SET-UP-u terminala parametar "AUT. XON/XOFF" na "NE".