

NE UPISUJE.

NAPOMENA:

- KAO SADRŽAJ POLJA KOJE OZNAČAVA DA LI SE ZA DATU STAVKU VRŠI AUTOMATSKA KALKULACIJA CIJENE, KOD STAVKI KOJE DOBIVAJU KLASU PROIZVODA SE UPISUJE "D", A KOD STAVKI KOJE IMAJU NEKU DRUGU KLASU SE UPISUJE "N".
- OPCIJA DAJE MOGUĆNOST PROMJENE KLASSE KOD VIŠE STAVKI ZAREDOM, TE, NAKON ZADAVANJA PODATAKA ZA JEDNU STAVKU, PRUŽA MOGUĆNOST ZADAVANJA PODATAKA ZA SLIJEDEĆU ITD. AKO SE NE ŽELI NASTAVITI SA RADOM, KAO ODGOVOR NA PITANJE "ŠIFRA STAVKE": (KOJE SE ODNOSI NA EVENTUALNU SLIJEDEĆU STAVKU KOJOJ SE MIJENJA KLASA) TREBA PRITISNUTI TIPKU <RETURN>.

#### A.7.2. PROMJENA SKLADIŠTA U NORMATIVIMA ZA ZADATU KOMPONENTU

OVOM PROCEDUROM SE, ZA ZADATU KOMPONENTU, MIJENJA ŠIFRA SKLADIŠTA U NORMATIVIMA PROIZVODA ILI MATERIJALA. U SVIM NORMATIVIMA KOJI SADRŽE ZADATU ŠIFRU (POLU)PROIZVODA ILI MATERIJALA KAO ŠIFRU ELEMENTA, UMJESTO POSTOJEĆE ŠIFRE SKLADIŠTA UPISUJE SE ŠIFRA SKLADIŠTA KOJU ZADAJE KORISNIK. IZDATNICE, ZA STAVKE ČIJA ŠIFRA SKLADIŠTA JE PROMIJENJENA, SE UBUDUĆE GENERIŠU SA NOVOG SKLADIŠTA.

SELEKCIJA:

- ŠIFRA STAVKE: ŠIFRA KOMPONENTE ČIJA SE ŠIFRA SKLADIŠTA MIJENJA. ŠIFRA MORA POSTOJATI U REGISTRU MATERIJALA, PROIZVODA I ALATA, I TO REGISTROVANA U KLASI MATERIJALA ILI (POLU)PROIZVODA. NAKON UNOSA STAVKE, NA EKRANU SE, RADI PROVJERE, PRIKAŽE NJENA ŠIFRA I NAZIV. KADA KORISNIK POTVRDI DA JE PRIKAZANA STAVKA UPRAVO TA ČIJA SE ŠIFRA SKLADIŠTA ŽELI PROMIJENITI, PROCEDURA NASTAVLJA SA RADOM.
- ŠIFRA SKLADIŠTA: ŠIFRA SKLADIŠTA KOJA ĆE UBUDUĆE BITI VAŽEĆA.

NAPOMENA:

- OPCIJA DAJE MOGUĆNOST PROMJENE ŠIFRE SKLADIŠTA KOD VIŠE STAVKI ZAREDOM, TE, NAKON ZADAVANJA PODATAKA ZA JEDNU STAVKU, PRUŽA MOGUĆNOST ZADAVANJA PODATAKA ZA SLIJEDEĆU ITD. AKO SE NE ŽELI NASTAVITI SA RADOM, KAO ODGOVOR NA PITANJE "ŠIFRA STAVKE": (KOJE SE ODNOSI NA EVENTUALNU SLIJEDEĆU STAVKU KOJOJ SE MIJENJA ŠIFRA SKLADIŠTA) TREBA PRITISNUTI TIPKU <RETURN>.

#### A.7.3. PROMJENA BODOVA I/ILI KOMADNOG VREMENA U NORMATIVIMA RADA

OVOM OPCIJOM SE, ZA ODREĐJENO RADNO MJESTO ILI GRUPU RADNIH