

- POKE 23609, X - prika na vsaki tipki; X=dolžina (0-255)
- RANDOMIZE USR 0 - zbrnše ves spomin
- POKE 23613, 0 - zaščita basic programa (100%)
- POKE 23659, 0 - zaščita proti tape loading eroziji
- RANDOMIZE USR 1250 - menjaj verzano veliko (HEADERLES)
- POKE 23641, 194 {E3} RUN - zaminirova slike na zaslonu
- POKE 23568, 6: POKE 23570, 1 - oporčila računalnika zov zgornji rotti
- POKE 23572, 1: POKE 23574, 11 - spremeni ukaz EDIT
- POKE 23738, 32 - kursor na vrhu ekrana
- POKE 23641, 201 {E3} RUN {E3} RUN - zaminirova na zaslonu
- POKE 23641, 193 {E3} RUN - zaminirova na zaslonu
- POKE 23641, 197 {E3} RUN - zaminirova na zaslonu
- 1 REM {E3} POKE 23641, 186 {E3} GO TO 0 {E3} RUN - zaminirova na zaslonu
- 1 REM {E3} POKE 23641, 188 {E3} GO TO 0 {E3} RUN - zaminirova na zaslonu
- 1 REM {E3} POKE 23641, 189 {E3} GO TO 0 {E3} RUN - zaminirova na zaslonu
- 1 REM {E3} POKE 23641, 190 {E3} GO TO 0 {E3} RUN - zaminirova na zaslonu
- 1 REM {E3} POKE 23641, 198 {E3} GO TO 0 {E3} RUN - zaminirova na zaslonu
- 1 REM {E3} POKE 23641, 194 {E3} RUN - zaminirova na zaslonu
- 1 REM {E3} POKE 23641, 204 {E3} RUN - zaminirova na zaslonu
- POKE 23614, 10: POKE 23620, 10 - zaminirova zroki & border
- POKE 23642, 20: RUN {E3} RUN - globoki zroki
- 1 POKE 23641, 30: POKE 23642, 20: RUN {E3} DEL; RUN - izpiše erozije - oporčila
- PRINT IN 16602 - pregled verzije računalnika (če je 3, napiše 191)
- DIM a(7000) - pregled spomina (če je 48K, napiše OK; 0:1)
- PRINT IN 12121 - izpiše nekaj karakterjev
- RANDOMIZE USR 4300 - daje črke in ton kot pri loadanju
- RANDOMIZE USR PEEK 1 - zablobira na verzano način
- RANDOMIZE USR 3888 {E3} DEL (6X) ← zablobira na verzano način
- RANDOMIZE USR 9012 - lističu doda kup vprašajev
- PRINT USR 6300 - dami vprašaj;
- PRINT USR 6400 - na vrhu utripa vprašaj in zablobira
- PRINT USR 6350 - vprašaj vprašaj, nexto mišni, nato END in NEW
- POKE 23624, n - kane borderja in delavost pakočja; n = želena kombinacija
- POKE 23641, 10 - zaminirova zroki in zaslon
- RANDOMIZE USR n - nizek zrok in kane borderja (od 999-1012)
- POKE 23607, 120 - zaščiti proti listanju, pri loadanju na ekran ut in izpiše