

A.7. STRUKTURNE VEZE I KALKULACIJA

OVA OPCIJA NUDI SLJEDEĆI VODIČ:

A.7. AŽURIRANJE BAZE - STRUKTURNE VEZE I KALKULACIJA

STRUKTURNE VEZE:

- 1 - PROMJENA KLASJE MATERIJALA/PROIZVODA/ALATA/UREDJAJA
- 2 - - !! - SKLADIŠTA U NORMATIVIMA ZA ZADATU KOMPONENTU
- 3 - - !! - BODOVA I/ILI KOMADNOG VREMENA U NORMATIVIMA RADA

KALKULACIJA CIJENA PROIZVODA

- 4 - KALKULACIJA CIJENA PROIZVODA
- 5 - PROMJENA KALKULATIVNE CIJENE U NOMENKLATURI
- 6 - PROMJENA CIJENA SA ZADATIM KOEFICIJENTOM
- 7 - IZRACUNAVANJE KOEFICIJENTA OPSTIH TROSKOVA

A.7.1. PROMJENA KLASJE MATERIJALA/PROIZVODA/ALATA/UREDJAJA

OVA OPCIJA MIJENJA POSTOJEĆU KLASU STAVKE U REGISTRU NOMENKLATURA KLASOM KOJU ZADAJE KORISNIK.

SELEKCIJA:

- ŠIFRA STAVKE: ŠIFRA STAVKE ČIJA SE KLASA MIJENJA. ŠIFRA MORA POSTOJATI U REGISTRU MATERIJALA, PROIZVODA I ALATA. NAKON UNOSA ŠIFRE STAVKE, NA EKRANU SE, RADI PROVJERE, PRIKAŽU OSNOVNI PODACI O TOJ STAVKI (ŠIFRA I NAZIV STAVKE, ŠIFRA I NAZIV PREDUZEĆA KOJEM PRIPADA, KLASA I NAZIV KLASJE STAVKE). KADA KORISNIK POTVRDI DA JE PRIKAZANA STAVKA UPRAVO TA ČIJA SE KLASA ŽELI PROMIJENITI, PROCEDURA NASTAVLJA SA RADOM.
- ŠIFRA KLASJE : OZNAKA KLASJE KOJA ĆE UBUDUĆE BITI VAŽEĆA. TA OZNAKA KLASJE MORA POSTOJATI U REGISTRU KONSTANTI POD VRSTOM KONSTANTE "KLASA".
- OOUR : UNOSI SE SAMO KADA SE MIJENJA KLASA MATERIJALA ILI ALATA U KLASU PROIZVODA ILI UREDJAJA. ŠIFRA KOJA SE UNOSI PREDSTAVLJA ŠIFRU PREDUZEĆA NOSIOCA TE STAVKE. KOD STAVKI KOJE IMAJU KLASU MATERIJALA ILI ALATA TA ŠIFRA NEMA SMISLA, I U TO POLJE, U REGISTRU MATERIJALA PROIZVODA I ALATA, SE NIŠTA