

INT

INT

Tip: Integer funkcija

Format: INT (<izraz>) = <...>

Delovanje: Izračuna nam integer vrednost izraza. Če je izraz pozitiven, potem odreže število pri decimalni vejici, če pa je izraz negativen, ga zaokroži na naslednje manjše celo število.

Primeri: PRINT INT (99.4343); PRINT INT (-12.345)

LEFT\$

Tip: String funkcija

Format: LEFT\$ (<string>, <integer>)

Delovanje: Funkcija določi string, ki ga sestavljajo znaki levega dela stringa v oklepaju, število teh znakov pa je določeno z integer številko v oklepaju. Ta številka je lahko med 0 in 255. Če je številka večja od dolžine stringa, potem funkcija določi celoten string. Če je številka 0, pa imamo prazen string.

Primeri: 1) A\$ = "COMMODORE RACUNALNIKI"
2) B\$ = LEFT\$ (A\$, 9) : PRINT B\$

RUN
COMMODORE

LEN

Tip: Integer funkcija

Format: LEN (<string>)

Delovanje: Izračuna število znakov v stringu (dolžina stringa); pri tem se štejejo tudi znaki, ki niso vidno zapisani ter prazni prostori.

Primeri: CC\$ = "COMMODORE COMPUTER" : PRINT LEN (CC\$)